Kurzanleitung zum Einrichten von eMailkonten für Windows Mail

Um sicher und bequem Nachrichten mit Windows Mail zu verwalten, muss der E-Mail Client passend zu unseren E-Mail Einstellungen konfiguriert sein. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Programm entsprechend konfigurieren.

Voraussetzung:

Um Ihre E-Mails mit Windows Mail zu verwalten, benötigen Sie einen IBM-kompatiblen PC mit Modem sowie eine bestehende Internetverbindung.

Aufrufen des E-Mail Clients:

Öffnen Sie das Windows Mail bitte durch einen Klick auf "Start > Programme > Windows Mail ".

Schritt 1:

Erstellen eines E-Mail Kontos

Klicken Sie auf den Menüpunkt "Extras" und wählen anschließend den Punkt "Konten" aus.

Extra	as Nachricht ?	
	Senden und empfangen	۱.
	Alles synchronisieren	
	Windows-Kontakte	Strg+Umschalt+C
	Absender zu den Kontakten hinzufügen	
	Windows-Kalender	Strg+Umschalt+L
	Nachrichtenregeln	•
	Konten	
	Junk-E-Mail-Optionen	
	Optionen	

Schritt 2:

Ein Konto hinzufügen

Wählen Sie nun den Punkt "Hinzufügen" und klicken Sie auf "Weiter".

	in francis
Richten Sie neue Konten oder Abonnements über "H Um eines zu ändern, exportieren oder entfernen, wäh	inzurugen ein. Ien Sie es erst aus.
Verzeichnisdienst	
	Hinzufügen
	Entfernen
	Eigenschaften
	Als Standard
	Importieren
	Exportieren
	Keihenfolge
	Schließen

Schritt 3:

Kontotyp auswählen

Im folgenden Fenster wählen Sie den Kontotyp "E-Mail-Konto" aus und klicken auf "Weiter".

6		X
Konto	otyp auswählen :hen Kontotyp möchten Sie hinzufügen?	
	E-Mail-Konto Newsgroupkonto Verzeichnisdienst	
<u>We</u>	elche Informationen benötige ich, um mein Konto einzurichten?	
	Weiter Abbrechen	

Schritt 4:

Anzeigename eintragen

Im folgenden Fenster tragen Sie Ihren Namen in das Textfeld ein und bestätigen die Eingabe mit einem Klick auf "Weiter".



Schritt 5:

E-Mail Adresse eintragen

Anschließend geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen die Eingabe mit einem Klick auf "Weiter".

G		×
Internetmailadresse		
An Sie gerichtete E-Mail-Na	ichrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.	
E-Mail-Adresse:	max.muster@domain.de Beispiel: iemand@example.com	
Wo finde ich Informatione	n zu meinem E-Mail-Konto?	
	Weiter Abbrecht	en

Schritt 6:

E-Mail Server eintragen

Wählen Sie bei "Typ des Posteingangsservers" "POP3" aus. In die Textfelder "Posteingansserver (POP3 oder IMAP)" und "Name des Postausgangsservers (SMTP)" tragen Sie jeweils "pop3.fmail-server.com ein. Abschließend aktivieren Sie die Option "Ausgangsserver erfordert Authentifizierung" und klicken auf "Weiter".

	×
E-Mail-Server einrichten	
Typ des Posteingangsservers:	
POP3	
Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):	
pop3.fmail-server.com	
Name des Postausgangsservers (SMTP):	
smtp.fmail-server.com	
Ausgangsserver erfordert Authentifizierung	
Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?	
Weiter	

Anmeldung fMail-Server:

Benutzerinformationen	
Ihr Name:	Ihr Name
E-Mail Adresse:	Ihre E-Mail Adresse
Serverinformationen	
Kontotyp POP3:	pop3.fmail-server.com (Server für eingehende E-Mails) smtp.fmail-server.com (Server für ausgehende E-Mails)
Anmeldeinformationen	
Benutzername:	Ihre E-Mail Adresse. Beispiel: max.muster@domain.de
Kennwort:	Ihr Passwort

POP3/IMAP4: pop3.fmail-server.com (Ports: 110/143 fuer normal und TLS, Ports: 995 POP3 und 993 IMAP4 fuer SSL) SMTP: smtp.fmail-server.com (Port: 587 fuer normal, SSL und TLS)

Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten eingetragen haben, klicken Sie bitte auf

"Weitere Einstellungen".

Schritt 7:

Server erfordert Authentifizierung

Wechseln Sie auf den Karteireiter "Postausgangsserver" und aktivieren Sie die Option "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung".

0	
Internetmailanmeldung	J
Geben Sie den Kontonamen v erhalten haben.	und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter
E-Mail-Benutzername:	max.muster@domain.de
Kennwort:	••••••
	Kennwort speichern
	Weiter Abbrechen

Schritt 8:

Fertig stellen

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Wenn Sie Ihre E-Mails erst zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen möchten, können Sie einen Haken bei "E-Mails jetzt nicht herunterladen" setzen. Klicken Sie auf "Fertig stellen" um die Daten zu speichern und das Fenster zu schließen.



Schritt 9:

Öffnen des eingerichteten Kontos

Um auch in Zukunft sicher E-Mails verschicken zu können, stellen Sie jetzt bitte den E-Mail Versand auf Port 587 um.

Öffnen Sie hierzu die Eigenschaften des E-Mail-Kontos, indem Sie auf "Extras" klicken und in dem Menü "Konten" auswählen. Markieren Sie in dem neuen Fenster das entsprechende Konto und klicken Sie auf

"Eigenschaften".



Schritt 10.1:

Postausgangsserver einrichten (POP3)

Wählen Sie den Karteireiter "Erweitert" aus und ändern Sie unter "Postausgang (SMTP)"den Port von 25 auf 587. Klicken Sie auf "Übernehmen" und anschließend auf "Ok", um die

Änderungen zu speichern.

🐌 Eigenschaften 💽
Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert IMAP
Serverportnummern
Postausgang (SM <u>T</u> P): 587 <u>S</u> tandard verwenden
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
Posteingang (POP3): 110
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz 🖳 Lang 1 Minute
Senden
Machrichten aufteilen, die größer sind als
OK Abbrechen Ubernehmen

Schritt 10.2:

Postausgangsserver einrichten (IMAP4)

Wählen Sie den Karteireiter "Erweitert" aus und ändern Sie unter "Postausgang (SMTP)"den Port von 25 auf 587. Klicken Sie auf "Übernehmen" und anschließend auf "Ok", um die Änderungen zu speichern.

🐌 Eigenschaften von mx.freenet.de (1)
Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert IMAP
Serverportnummern
Postausgang (SMIP): 587 Standard verwenden
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
Posteingang (IMAP): 143
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz — Lang 1 Minute
Senden
Machrichten aufteilen, die größer sind als
OK Abbrechen Obernehmen

Bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit einem Klick auf "OK".